

# Manual Update ARM19 Update GSM Menu

## I. Syarat Instalasi


ARM19 sudah versi [Yahoo\\_Update\\_Smart\\_OK](#).

## II. Langkah

1. Non-aktifkan ARM19 Unlimited Downline™ Anda.
2. Jalankan File **GSMMenu\_Update.exe**. Dan ikuti langkah-langkah yang ada hingga selesai.

## III. Fitur

Adapun fitur update kali ini hanyalah berkenaan dengan eksekusi macro dalam parsing Terminal GSM Menu I/II yang lebih cepat. Hal yang signifikan adalah eksekusi variabel PIN yang cepat. Variabel PIN ini berguna agar isian PIN cukup sekali dilakukan di sini:



Dan dalam macro yang dibuat dengan notepad akan tampak seperti berikut (Contoh **Indosat 3 ribu**):

```
AT+CKPD=|^|]
AT+CKPD=]
NOTUJUAN
AT+CKPD=]
AT+CKPD=^
AT+CKPD=^
AT+CKPD=]
AT+CKPD=3000
AT+CKPD=]
AT+CKPD=]
PIN
AT+CKPD=]w]
```

Dimana:

1. ] adalah sk-kanan, sebuah AT Command untuk mengeksekusi tombol kanan atas HP C55/C60/C75.
2. ^ adalah sebuah AT Command untuk mengeksekusi tombol untuk naik satu menu ke atas.
3. **NOTUJUAN** adalah isian variabel <tujuan>
4. **AT+CKPD=3000** adalah shortcut pengisian nominal topup.
5. **PIN** adalah isian untuk isian variabel <pin> yang diambil dari gambar di atas.
6. **w** adalah wait, sebuah AT Command untuk menahan perpindahan ke AT Command berikutnya.

Lalu simpan dengan ekstensi (.I19), misalnya untuk Indosat 3 ribu di atas menjadi **I3.I19**, di folder **C:\arm19d**. Dengan ini maka macro yang dibuat bisa bersifat umum (dapat disalin oleh pengguna ARM19 yang lain) dan tereksekusi dengan cepat.

Pada update kali ini, kami juga menyertakan macro-macro lengkap untuk Indosat, yang kami paket dalam bentuk file ZIP [DI SINI](#). Anda tinggal men-download-nya, lalu ekstrak di folder **C:\arm19d**. Dan macro-macro tersebut siap digunakan untuk penyetingan parsing Terminal GSM Menu I/II.

**Bila ada kesulitan silahkan menghubungi  
(0341) 7739119, 7019719, 08885516819, SMS : 081805006019  
Pada jam kerja Senin-Jum'at, 08.00-16.00 WIB**